

Letákové akce

Funkce letákové akce slouží ke úpravě ceny jednotlivých skladových karet , které jsou závislé na zadaném datumu a času kdy má být letáková akce spuštěna.

1. Musíme být přihlášení jako Manažer a v jeho úrovni máme rámečky s „Letáková Akce,, a „Kontrola letákové akce,, .
2. Pro přidání a spuštění letákové akce se jedná o „Letáková Akce,, po kliknutí se nám zobrazí následující obrazovka.

Akce				Položky			
Název	Akce_Od	Akce_Do	Aktivní	PLU	Zkratka	Cena	Cena_s_DPH
1 Prazdninova akce	06.00.00 20.6.2013	23.00.00 25.6.2013	0	1 557	Kuřecí špíz	52,23	63,20
				2 432	Hovězí burger	85,29	103,20

3. My už máme jednu akci nastavenou a vidíme ji na obrazovce, vlevo je Akce – její název, datum a čas spuštění a ukončení. V pravé tabulce vidíme jaké skladové karty jsou na akci navázány. Zkusíme si další letákovou akci založit.
4. Klikneme pod levým sloupci na tlačítko „Přidat,, a otevře se nám menu s Přidání let.akce, nadepíšeme název, datum a čas zahájení a ukončení, perioda je po kolikati dnech se má akce opakovat a pod ní počet opakování, pakliže chcete pouze jednou do periody napište 0 a počet opakování 0.

Dále máme možnosti:

- Tisk letákové akce
- Využití cenové a slevové hladiny

Editace letákové akce

Přidat letákovou akci

Název:

Od: 19. 6. 2013 0:00:00

Do: 19. 6. 2013 0:00:00

Perioda: 7 dní

Počet opakování: 1

Aktivní

Tisk


Po skončení autom. smazat

Přepnout cenovou hladinu

Přepnout slevovou hladinu

OK Storno

5. Máme založenou Akci a nyní do ní vložíme položky ze skladu , kliknutím na „Přidat,, pod pravým sloupečkem a otevře se nám nabídka .

Klikneme na symbol  tím se nám otevře sklad a zde můžeme vybírat a přidávat zboží do akce.


Zadávat cenu , slevu , zakázat prodej po akci atd.

Sleva:	0,00 %
Cena v akci bez DPH:	23,64 Kč
Cena v akci s DPH:	26,00 Kč

Bez slevy

Sleva:	20,00 %
Cena v akci bez DPH:	18,91 Kč
Cena v akci s DPH:	20,80 Kč

Akce se slevou 20%

Název:	Sádlo vana	
<input checked="" type="checkbox"/> EAN:		
Sleva:	0,00 %	
Cena v akci bez DPH:	23,64 Kč	23,64 Kč <input type="checkbox"/> Přepočítávat
Cena v akci s DPH:	26,00 Kč	26,00 Kč <input type="checkbox"/> Přepočítávat
Cena po akci bez DPH:	23,64 Kč	
Cena po akci s DPH:	26,00 Kč	
Sleva max :	0,00 %	
Sleva max po akci:	100,00 %	
Provize :	0,00 Kč	
Provize po akci:	0,00 Kč	
Provize %:	0,00 %	
Provize % po akci:	0,00 %	
Body :	0	
Body po akci:	0	
Sleva :	0	
Sleva po akci:	0	
Zákaz prodeje	<input type="checkbox"/>	
Zákaz prodeje po akci	<input type="checkbox"/>	
Změnit ceníkové cenu	<input type="radio"/> Hned <input checked="" type="radio"/> Po akci	

6. Jak máme vybranou skladovou kartu upravenou klikneme na „OK,, a skočí nám do vybrané akce.

7. Pakliže máme Letákovou akci hotovou klikneme na „Zavřít,, ona akce se pustí sama závisle na zadaném datu a času který jsem jí daly.

8. Obsluha se o letákové akci doví vytisknutím Info o akci na účtenkové tiskárně jakmile začne akce byt aktivní a opět vytiskne pokud akce skončí.